


Работа с почтовым сервером


- [Работа с веб почтой](#)
- [Работа с почтой на Android](#)
- [Параметры почтового сервера](#)

Работа с вэб почтой

Для работы с вэб почтой необходимо перейти по адресу <https://mail.omegasnab.com> в браузерной строке(рис. 1). Далее ввести логин и пароль от учётной записи доступа к сервисам.



← → ↻ mail.omegasnab.com/mail/



ВОЙТИ

Roundcube Webmail

рисунок 1 - окно входа в вэб почту

В основном окне будут отображаться списки писем по папкам(рис. 2)




рисунок 2 - список писем по папкам

Для того, чтобы создать новое сообщение, необходимо выбрать поле - "Написать сообщение"(рисунок 3), и открывшемся меню, в выбранном поле выбрать почтовый адрес, с которого будет отправлено письмо(рисунок 4).




Рисунок 3 - создание нового письма

Дальше необходимо заполнить поля "Кому" и "Тема". Текст письма писать в поле ниже(рисунок 4). После этого слева внизу - нажать кнопку отправить.




Рисунок 4 - меню создания нового письма

Для создания подписи письма(рисунок 5) - необходимо открыть меню настроек, выбрать профили, выбрать конкретный профиль , и вписать туда необходимую подпись.




рисунок 5 - создание автоматической подписи

Работа с почтой на Android

Настройка доступа к почте на Android. Для настройки доступа к почте необходимо установить почтовый клиент k-9. Установить можно из [playmarket](#).



После открытия приложения можно ознакомиться с общей информацией о приложении и нажать **Далее** (рисунок 1)




рисунок 1 - общая информация

о приложении

Далее необходимо ввести адрес подключаемого ящика. Так как у одной учётной записи может быть несколько ящиков, необходимо явно прописать, какой ящик будет использоваться (рисунок 2). Так же необходимо ввести персональный пароль доступа к сервисам.




Рисунок 2

В следующем окне выбора типа протокола доступа к почтовому ящику необходимо указать протокол IMAP (рисунок 3)




Рисунок 3

В меню ввода параметров подключения к серверу с почтовым ящиком необходимо изменить только поля логин и пароль. В поле логин должна быть введен логин доступа к сервисам а так же почтовый домен в формате: **<логин доступа к сервисам>@omegasnab.com**. Пароль уже будет вписан тот, который был вписан на втором шаге, менять его нет необходимости. После этого нажать "**Далее**" (рисунок 4).




Рисунок 4

В следующем меню ввода параметров подключения к серверу отправки почты необходимо изменить только поля логин и пароль. В поле логин должна быть введен логин доступа к сервисам а так же почтовый домен в формате: **<логин доступа к сервисам>@omegasnab.com**. Пароль уже будет вписан тот, который был вписан на втором шаге, менять его нет

необходимо

smtp.omegasnab.com

Безопасность

SSL/TLS

Порт

465

Авторизация

Логин

petrov.i@omegasnab.com

Аутентификация

Обычный пароль

Пароль

.....

Сертификат клиента

Не использовать сертификат клиента

ДАЛЕЕ

(рисунок 5).

Рисунок 5

В меню настроек почтового ящика можно выбрать интервал проверки на наличие новых писем (рисунок 6). После этого нажать **Далее**.



Рисунок 6

Параметры почтового сервера

Сервер входящей почты:

адрес сервера: **imap.omegasnab.com**

тип подключения: **ssl/tls**

порт: **993**

Сервер исходящей почты:

адрес сервера: **smtp.omegasnab.com**

тип подключения: **ssl/tls**

порт: **465**